




## MOMENTO di UNA FORZA : il "POTERE ROTAZIONALE"

C'è interesa al arco in cui una forza è applicata in un punto che dista da un possibile polo / asse di rotazione.



Si introduce il «potere rotazionale» della forza applicata in un punto P rispetto a un dato polo O considerando una distanza non nulla fra P e O e un'orientazione «efficace» della forza ai fini del suo intento rotazionale.



Il potere rotazionale di  $\vec{F}$  riferito al polo O è il suo MOMENTO e vale in modul

$$T_0 = b \cdot F = r F_{\perp} \quad \text{angolo minore fra } \vec{r} \text{ e } \vec{F}$$

con  $b = r \sin \theta$  e  $F_{\perp} = F \sin \theta$  per cui  $T_0 = r F \sin \theta$ .

Vale la definizione VETTORIALE per il momento  $\vec{T}_0$  di  $\vec{F}$  rispetto al polo O :

$$\vec{T}_0 = \vec{r} \times \vec{F}$$

NB :  $\vec{r}$  è un vettore perpendicolare al piano che contiene  $\vec{r}$  e  $\vec{F}$ .

Per esempio :  $\vec{r} = (2, 3) \text{ m}$      $\vec{F} = (-2, 4) \text{ N}$

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} i & j & k \\ 2 & 3 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix} = (14 \text{ N.m}) \hat{k}$$

Il momento di una forza ha dimensioni  
 $[\tau] = [rF] = [ML^2T^{-2}]$


e si misura nel SI in N.m.

NB2 : la forza può "scorrere" liberamente lungo la retta di appartenenza (retta di «azione») senza che il suo momento cambia.

### STATICA per FORZE PARALLELE


La condizione  $\sum \vec{F} = 0$  non è sufficiente ad assicurare l'equilibrio perché esistono COPIE di forze a risultante nulla ma che esercitano momenti ( $\rightarrow$  possono far ruotare)

$$T_0 = d_1 P - (d_1 + d_2) N_2 = 0 \Rightarrow N_2 = \frac{d_1}{d_1 + d_2} P$$



## • → IL MOMENTO ANGOLARE di una MASSA (PUNIFORME)

Situazione: massa  $m$  con quantità di moto  $\vec{p} = m\vec{v}$  in un dato sistema di riferimento inerziale. Si considera anche un generico polo  $Q$ :





Si definisce il **MOMENTO ANGOLARE** (o «momento della quantità di moto») relativo al polo  $Q$  la grandezza vettoriale

$$\vec{L}_Q = \vec{QP} \times \vec{p}$$

N.B. si trova erroneamente scritto che una massa ha momento angolare se sta ruotando. Questa è condizione necessaria ma non sufficiente.

Inoltre




In pratica  $\vec{L}_Q$  può essere non nullo anche se la massa si muove di moto rettilineo.

Il momento angolare ha dimensioni  $[L] = [rp] = [ML^2T^{-1}]$  e nel SI si misura in  $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$ .

## • → TEOREMA del MOMENTO ANGOLARE

Si scopre che il momento angolare di una massa varia se su di essa agisce un momento di forza.

Situazione:



Si considerano i momenti (angolare e della forza agente su  $P$ ) riferiti allo stesso polo  $Q$ .

$$\vec{L}_Q = \vec{QP} \times \vec{p} ; \vec{\tau}_Q = \vec{QP} \times \vec{F}.$$

Si calcola la variazione nel tempo di  $\vec{L}_Q$ :  $\frac{d\vec{L}_Q}{dt} = \frac{d(\vec{QP} \times \vec{p})}{dt} = (\frac{d(\vec{QP})}{dt}) \times \vec{p} + \vec{QP} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$ ; vale  $\vec{QP} = \vec{OP} - \vec{OQ} \Rightarrow \frac{d\vec{QP}}{dt} = \frac{d\vec{OP}}{dt} - \frac{d\vec{OQ}}{dt} = \vec{v}_p - \vec{v}_Q$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{L}_Q}{dt} = (\vec{v}_p - \vec{v}_Q) \times \vec{p} + \vec{QP} \times \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \text{dove } \begin{cases} \vec{p} = m\vec{v}_p \\ \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \end{cases} \Rightarrow \vec{v}_p \times \vec{p} = 0 \quad [\vec{v}_p \parallel \vec{p}]$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{L}_Q}{dt} = \vec{QP} \times \vec{F} - \vec{v}_Q \times \vec{p}$$

Si considera  $\vec{v}_Q = 0$  ( $Q$  è fermo in  $Oxy$ ),  $\Rightarrow \frac{d\vec{L}_Q}{dt} = \vec{\tau}_Q$  oppure  $\vec{v}_Q \parallel \vec{p}$ .

La variazione del momento angolare rispetto al polo  $Q$  è data dal momento della forza riferito allo stesso polo.